

Bonsai Bougainvillier

AVERTISSEMENT : Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.

Présentation du bonsai bougainvillier

Le bougainvillier est une espèce qui peut être **cultivée en bonsai**. Il est très apprécié par les amateurs pour sa floraison spectaculaire et colorée.

- Famille: Nyctaginaceae.
- Genre: Arbuste Bougainvillea.
- Nom commun: Bougainvillier, Bougainvillea, Bougainvillée.
- Espèces: Bougainvillea Spectabilis, Mini-thai, Glabra, Buttiana.
- Origine: Brésil (Amérique du sud).
- Type de bonsai: Bonsai d'extérieur en été, bonsai à fleurs.
- Feuillage: Persistant, semi-persistant.
- Floraison: Oui.
- Couleurs des fleurs: Rouge, violet, rose, orange, blanc.
- Obtention: Bouture, marcottage et prélèvement.
- Difficulté de culture: Assez difficile.
- Vitesse de croissance: Assez rapide.

Emplacement et température

- Emplacement: Bonsai d'extérieur, mais protégé en serre froide en hiver.
- Exposition: Plein soleil, très lumineux.
- Luminosité: Aime beaucoup la lumière.
- Température: +10°C à + 30°C.
- Résistance au froid: Faible, aucun gel.
- Protection en hiver: Si la température tombe sous 10°C, intérieur ou en serre froide.
- Ventilation: Éviter les courants d'air et les vents très forts.

Emplacement et ensoleillement

Le bonsai Bougainvillea est une espèce qui doit être **placée en extérieur** et qui demande un **emplacement le plus ensoleillé possible** (beaucoup de lumière, de soleil et de chaleur). Il faut noter que l'ensoleillement est un facteur important pour obtenir une **belle floraison**.

Cependant, **en hiver** ou lorsque la température descend sous les 10°C, il doit être placé en intérieur dans une **pièce non chauffée, mais très lumineuse**. L'idéal est une serre froide ou une véranda non chauffée. À défaut, placez le à l'intérieur près d'une fenêtre orientée sud ou dans une cave avec fenêtre.

À noter également que **certaines variétés peuvent perdre leurs feuilles en hiver**.

Température

Le bougainvillier cultivé en bonsai accepte une **plage de température allant de 10°C à + 30°C**. En hiver ou lorsque la température descend sous les 10°C, il doit être **protégé du froid**.

Entretien du bonsai Bougainvillea

Arrosage

Le Bougainvillea demande un arrosage fréquent, régulier sans être **pas trop abondant**. C'est une espèce qui n'aime pas l'excès d'eau et qui supporte assez bien une légère sécheresse. D'ailleurs, ses feuilles montrent assez rapidement un manque ou un excès d'eau: **perte des feuilles s'il est trop arrosé** ou des **feuilles qui pendent s'il a besoin d'eau**.

Cultivé en bonsai ou en pot, le bougainvillier a besoin d'être arrosé lorsque le **sol est pratiquement sec**. Il faut **éviter les excès d'arrosage** qui pourrait entraîner la pourriture des racines et des problèmes fongiques.

En automne et en hiver, réduire la fréquence d'arrosage surtout si le bonsai hiverne dans une pièce fraîche. En été, selon la taille du pot et de son emplacement, il doit être arrosé pratiquement tous les jours.

Conseils d'arrosage:

- Le bougainvillée n'aime pas les eaux très calcaires (pH 6 à 6,5).
- Comme beaucoup de bonsai à fleurs, **réduisez l'arrosage en période de floraison** afin de favoriser les boutons floraux. L'arrosage normal est repris ensuite.

Rempotage et substrat

Rempotage

Pour les **jeunes bonsai** ou **pré-bonsai**, prévoir un rempotage du Bougainvillée tous les **2 à 3 ans** ou tous les **3 à 5 ans** pour les bonsais plus âgés. La période propice au rempotage de cette espèce est au printemps.

Le système racinaire est assez fragile, car les racines sont minces et fragiles. Il faut éviter la taille sévère des grosses racines et veiller à ne pas arracher les racines lors du dépotage et du démêlage.

Conseils de repotage:

- Il est possible que le **bougainvillier perde quelques feuilles après un repotage**. De nouvelles pousses devraient apparaître 2 à 3 semaines plus tard.
- Si vous avez acheté le bonsai **hors de sa période de repotage**, effectuez à la place un **transpotage** en attendant le prochain printemps.
- Après un repotage et une taille des racines, il convient d'**attendre 2 à 3 semaines avant de le fertiliser** avec un engrais liquide

Substrat

L'espèce demande un **substrat drainant et aéré** au pH neutre ou acide (5.5 à 7,5). Découvrez ci-dessous quelques mélanges de **substrat possible pour le bonsai Bougainvillea**.

Cependant, il ne faut pas oublier que le choix du substrat dépend également de la taille du pot, de la région et de l'emplacement du bonsai.

Exemple de substrat:

- 100% d'akadama .
- 60% d'akadama et 40% de pouzzolane.
- 80% d'akadama, 10% de pumice et 10% de kanuma.
- 70% d'akadama, 15% de terre de bruyère et 15% de pouzzolane.
- 50% de terre de bruyère et 50% de pouzzolane.

Engrais et fertilisation

Au printemps, préférez l'utilisation d'un engrais faible en *Azote* (N) et plus élevé en *Potassium* (K) pour **encourager la floraison**. Vous pouvez également donner en complément tous les 15 jours une mini-dose d'engrais

Cependant, évitez l'apport d'engrais chimique pendant les deux semaines suivant un repotage.

Conseils de fertilisation

- Un [apport complémentaire en fer](#) permet d'**intensifier les couleurs et la production de fleurs**.
- En cas d'utilisation d'un engrais liquide, veillez à bien suivre les recommandations situées sur le flacon.

Taille et mise en forme

Taille du bonsai

La taille de structure peut s'effectuer en hiver, lorsque la croissance est ralentie et qu'il y a moins de feuilles sur l'arbre. Pour ce faire, taillez les branches mortes ou trop allongées pour conserver la forme du bonsai.

La taille d'entretien et de ramification s'effectue après la floraison, car le bougainvillier fleurit sur les nouvelles pousses et il serait dommage de se priver de sa floraison. Pour ce faire, taillez assez court les rameaux (2 – 3 feuilles) après floraison et lorsque la pousse en ait une dizaine.

Le Bougainvillier est une espèce qui bourgeonne facilement en arrière et sur le vieux bois. Il faut donc **ébourgeonner (retirer) les pousses inutiles**.

Bien que l'espèce supporte des tailles sévères, le bougainvillea cicatrise mal

Ligature

La Bougainvillée peut se ligaturer toute l'année. Le bois aoûté est assez très cassant et se brise facilement, il faut donc **privilégier les jeunes pousses** de préférence encore vertes.

Ligaturez avec précaution avec du fil d'aluminium et en protégeant le bois avec du raphia. Ne laissez pas la ligature plus de 2 à 3 mois et vérifiez de temps en temps que les fils ne s'incrudent pas dans l'écorce.

Nettoyage

Retirez les fleurs dès qu'elles sont fanées.

Multiplication

Les Bougainvillées se bouturent assez facilement au **printemps** avec de jeunes rameaux, non aoûtés.

Maladies et parasites

Cultivé dans de bonnes conditions, le **bougainvillier résiste relativement bien** face aux parasites et aux maladies. Cependant, dans de rares cas il peut être sujet à attaques de **pucerons** ou de **cochenilles**.